	Dossier de projet nº07 :	Lucas DUMONDIN Rayane Oueslati		
$\approx$	Procédure d'installation configuration TrueNAS	et	de	Laurene 1A-SISR

# ASSURMER

Date de création : 05/12/2023

Version : 1.1

Pour validation : DSI

A destination : DSI

Nombre de page totale : 21



### Métadonnées

Diffusion			
Périmètre de diffusion	Contrôlé	Interne	Libre

Historique des év	Historique des évolutions			
Auteur	Version	Objet de la version et liste des modifications		
Rayane Oueslati	1.0	Initialisation du document		
Lucas Dumondin	1.1	Mise à jour		

Validation			
Rédacteur		Validateur	
Nom	Date	Nom	Date
Rayane Oueslati	05/12/2023	DSI	20/12/2023
Date d'application :	20/12/2023		

### Table des matières

١.	D	éploiement du NAS	4
	Prér	equis	4
	1)	Installation de TrueNAS	4
	2)	Configuration de la carte réseau	7
	3)	Configuration de TrueNAS	10
	4)	Ajout du NAS au domaine	12
	5)	Configuration d'un volume avec RAID	14
	6)	Création d'un dossier partagé	17
	7)	Création du partage SMB	21
	• /		

### I. Déploiement du NAS

### Prérequis

- ISO TrueNAS : <u>https://www.truenas.com/download-truenas-core/</u>
- 8go de RAM minimum
- Plusieurs disques afin de pouvoir réaliser un RAID

#### 1) Installation de TrueNAS

Nous commençons par booter sur l'ISO d'installation TrueNas.



#### Choisir « Install/upgrade ».



Sélectionner le disque cible sur lequel TrueNAS sera installé.



Choisir « Yes » pour formater le disque.

	<b>T</b>		
WARNING: - This will erase - You can't use au	ALL partitions an la0 for sharing da	nd data on ada8. Ita.	
NOTE: - Installing on Sf USB flash sticks	ATA, SAS, or NVMe are discouraged.	flash media is recommended.	
Proceed with the	installation?		
	K Y <mark>es &gt;</mark>	< No >	1

Renseigner le mot de passe root qui servira à accéder à la console de TrueNAS.

Enter your roc password	ot passu	ord; cancel	for no roo	t
Password: Confirm Passw	wrd:			
< (	IR >	<cancel></cancel>		

Choisir « BOOT via BIOS » car celui-ci est requis pour le système FreeBSD sous Vmware

TrueNAS Boot Hode TrueNAS can be booted in either BIOS or UEFI mode. BIOS mode is recommended for legacy and enterprise hardware, whereas UEFI may be required for newer consumer motherboards. <boot uefi="" via="">       CB Dot via BIOS&gt;</boot>	
	1

Cliquer sur OK après la fin de l'installation de TrueNAS. La machine va redémarrer.

The TrueNAS installation on adaM succeeded!	
Please reboot and remove the installation media.	

#### 2) Configuration de la carte réseau

Nous allons maintenant configurer la carte réseau du NAS.

Après redémarrage, taper 1 pour accéder à l'interface réseau.

```
Attention clavier en QWERTY)

Attention clavier en QWERTY)

Attention clavier en QWERTY

Attention clavier en querter in the set of the se
```

Choisir l'interface 1.

Enter an option from 1-11: 1 1) em0 Select an interface (q to quit):

Taper « **n** » pour ne pas supprimer l'interface.

Delete interface? (y/n) n

Taper « **n** » pour ne pas supprimer les paramètres par défaut de l'interface.

Remove the current settings of this interface? (This causes a momentary disconne ction of the network.) (y/n) n

Taper « **n** » pour ne pas configurer l'interface en DHCP. Nous le faisons manuellement.

Configure interface for DHCP? (y/n) n

Nous allons maintenant configurer une adresse ipv4.

Taper « **y** » pour configurer l'IPv4.

Configure IPv4? (y/n) y

Donner un nom à l'interface (ici « NAS »)

Interface name [hhl]:Nas

Configurer l'adresse IP en fonction du plan d'adressage d'Assurmer.

Several input formats are supported Example 1 CIDR Notation: 192.168.1.1/24 Example 2 IP and Netmask separate: IP: 192.168.1.1 Netmask: 255.255.255.0, /24 or 24 IPv4 Address [192.168.0.7]:

Ne pas configurer l'IPv6. Taper « n ».

Taper 6 pour configurer le DNS.

6) Configure DNS

#### Renseigner le domaine, et les serveurs DNS.

Enter an option from 1-11: 6 DNS Domain [domotech.priv]:domotech.priv Enter nameserver IPs, an empty value ends input DNS Nameserver 1 [192.168.0.2]:192.168.0.2 DNS Nameserver 2 [192.168.0.3]:192.168.0.3

Taper 4 pour configurer la passerelle par défaut à partir du DAT.

Enter an option from 1-11: 4 Configure IPv4 Default Route? (y/n)y IPv4 Default Route:192.168.0.30 La configuration de la carte réseau est **terminée**. A partir d'un poste client, se connecter à l'interface web du NAS en renseignant son adresse IP pour commencer sa configuration.

The web user interface	is at:
http://172.16.0.15 https://172.16.0.15	
Enter an option from 1-	-11:

#### 3) Configuration de TrueNAS

Sur un poste client, nous nous connectons à l'interface web d'administration du NAS par son adresse IP.

Pour se connecter, nous utilisons le **root** et mot de passe défini précédemment.



Commençons par changer la langue en cliquant sur « System » puis « General ».



Cliquer sur « Language » et « Timezone » puis mettre « French » et « Europe/Paris ».



Terminer par enregistrer

Nous allons maintenant supprimer les serveurs NTP (Network Time Protocol) par défaut. Cliquer sur « **Système** » puis « **Serveurs NTP** ».



Supprimer les 3 serveurs présents par défaut.

Serveurs NTP					Q Filtre Se	rveurs NTP	_ [
Adresse	Burst		IBurst	Prefer		Poll Min	
).freebsd.pool.ntp.org	non		oui	non			
I.freebsd.pool.ntp.org	non		oui				
2.freebsd.pool.ntp.org	non	Supprim	ner				
1 - 3 of 3		Delete NTP	Server 0.freebsd.pool.ntg	p.org? SUPPRIMER			×

Paramétrer un nouveau serveur avec le nom suivant.

Systè	me / Serveurs NTP / Ajouter
	Paramètres du Serveur NTP Adresse 172.16.0.1
	☐ Burst ⑦
	Prefer ⑦ Poll Min 6
	Forcer 🕜
	ENVOYER ANNULER

#### 4) Ajout du NAS au domaine

Nous allons désormais joindre le NAS au domaine afin de récupérer notamment la liste des utilisateurs, des groupes, pour ainsi pouvoir gérer les permissions des Dataset en fonction de notre Active Directory.

Rendez-vous sur « Services d'annuaire » puis « Active Directory ».



Renseigner le nom de domaine et les credentials.

Servio	ces d'annuaire / Ac	tive Directory	
	Identifiants du Don Nom de domaine * ASSURMER.FR	naine	
	<ul> <li>Activer (requiert le l</li> </ul>	mot de passe ou le principal Ker	beros) 🥐
	ENREGISTRER	OPTIONS AVANCÉES	RECONSTRUCT

Une pop up va apparaître pour indiquer l'état d'avancement de la jointure.



Le NAS apparaît bien sur notre AD.



Ordinateur

Nous allons maintenant vérifier que les objets de notre AD ont bien été importé dans TrueNAS. Cliquer sur l'onglet « **Console** ».



Ecrire les commandes « **wbinfo -g** » et « **wbinfo -u** ». Si la jointure a bien fonctionné, les commandes affichent les groupes de sécurité et les utilisateurs du domaine



#### 5) Configuration d'un volume avec RAID

TrueNAS utilise le système de fichier **ZFS** notamment pour la sécurité des données face aux coupures de courant.

Nous allons maintenant créer notre premier volume/pool (regroupement de plusieurs disques).



Cliquer sur « Stockage » puis « Volume ».

Cliquer sur « Ajouter ».



Sélectionner « Créer un volume ».



Nom * NAS	0	Chiffr	ement 🧑	
	LISER LA MISE EN P/	NGE SUGGËR	ER UNE MISE EN	PAGE
	Disq	ues disponibles		
×	Disque	Туре	Capacity	
	ada0	SSD	10 GiB	
	ada1	SSD	10 GiB	
2 ealanta	d / 2 total			

Donner un nom au volume et sélectionner les 2 HDD de la machine.

Placer les disques dans « VDevs ». C'est l'équivalent des disques virtuels sur le serveur de fichiers.

	RÉPÉTER			
	Disque	Туре	Capacity	
	ada0	SSD	10 GiB	
	ada1	SSD	10 GiB	
0 selected	/ 2 total			

Choisir le mode de « **RAID** ». Ici, nous avons choisi un RAID-Z2.



#### Le volume apparaît ensuite.

Volumes							
NAS			10	NLINE 🥑   408 KiB (0'	%) Utilisé   7.27 GiB Libre		
Nom 🗢	Туре 🗢	Utilisé 🗢	Available 🗢	Compression 🗢	Compression Ratio 🗢	Readonly 🗢	Dedup 🗢
NAS	FILESYSTEM	408 KiB	7.27 GiB	lz4	1.00	false	OFF

#### 6) Création d'un dossier partagé

Les partages sur TrueNAS portent le nom de « **DataSet** ». Nous allons créer un premier dataset commun aux utilisateurs du domaine.

#### Cliquer sur « Stockage » puis « Volume ».



## Sur le volume précédemment créé, cliquer sur les 3 points puis « Ajouter un dataset ».



Donner un nom et mettre le type de partage en « **SMB** » et mettre « **off** » l'option « **Activer Atime** ». Il s'agit ici d'un dataset commun.

Nom et options	
<sup>Nom*</sup> software	
Commentaires software shares	
Synchroniser Inherit (standard)	
Niveau de compression Inherit (Iz4)	
Activer Atime Off	
Options de chiffrement	
🗸 Héritage (non chiffré) 🕻	0
Autres options	
Déduplication ZFS Inherit (off)	
Sensibilité à la casse Insensitive	
Type de partage SMB	

#### Le dataset apparait ici.

Volumes								DLA	UTER
Commun (Syste	em Dataset Po	ol)	ONLINE	🥑   14.99 Mil	B (0%) Utilisé   3	3.54 GiB Lib	re		<b>\$</b> ^
Nom 🗢	Туре 🗢	Utilisé 🖨	Available ¢	Compression \$	Compression Ratio 🗢	Readonly ¢	Dedup 🗢	Commentaires 🗢	
✓ Commun	FILESYSTEM	14.99 MiB	33.54 GiB	lz4	17.00	false	OFF		:
> Commun	FILESYSTEM	1.25 MiB	33.54 GiB	Hérite (Iz4)	1.00	false	OFF	Espace de partage commun	:

Nous allons ensuite créer un DataSet pour chaque service. Les accès seront restreints aux membres du groupe Active Directory correspondant au service. Commençons par créer les datasets.

Nom 🗢		Туре 🗢	Utilisé 🖨	Available 🗢	Compression €	Compression Ratio <b>≑</b>	Readonly 🗢	Dedup ¢	Commentaires
✓ Comm	nun	FILESYSTEM	14.99 MiB	33.54 GiB	lz4	17.00	false	OFF	
✓ Con	nmun	FILESYSTEM	1.25 MiB	33.54 GiB	Hérite (lz4)	1.00	false	OFF	Espace de parta
A	Assurance-Particulier	FILESYSTEM	139.5 KiB	33.54 GiB	Hérite (lz4)	1.00	false	OFF	
A	Assurance-Pro	FILESYSTEM	139.5 KiB	33.54 GiB	Hérite (lz4)	1.00	false	OFF	
c	Compta-Finance	FILESYSTEM	139.5 KiB	33.54 GiB	Hérite (lz4)	1.00	false	OFF	
D	Developpement	FILESYSTEM	139.5 KiB	33.54 GiB	Hérite (lz4)	1.00	false	OFF	
D	Direction	FILESYSTEM	139.5 KiB	33.54 GiB	Hérite (lz4)	1.00	false	OFF	
Ir	nfrastructure	FILESYSTEM	139.5 KiB	33.54 GiB	Hérite (lz4)	1.00	false	OFF	
R	RH	FILESYSTEM	139.5 KiB	33.54 GiB	Hérite (lz4)	1.00	false	OFF	
s	Support et service aux utilisateurs	FILESYSTEM	139.5 KiB	33.54 GiB	Hérite (lz4)	1.01	false	OFF	

#### Notre AD est composé des groupes suivants.

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory -					$\times$	
Fichier Action Affichage ?						
🔶 🏟 🙍 📷 🛍 🖾 🍓	🖌 🛛 🖬 🗏 📚 🛅 🔻	A 19				
<ul> <li>Utilisateurs et ordinateurs Active</li> <li>Requêtes enregistrées</li> <li>assurmer.fr</li> <li>Builtin</li> <li>Computers</li> <li>Domain Controllers</li> <li>ForeignSecurityPrincipals</li> <li>Groupes</li> <li>Groupe d'utilisateurs</li> <li>Keys</li> <li>LostAndFound</li> <li>Managed Service Accoun</li> <li>Program Data</li> <li>System</li> <li>Users</li> <li>Utilisateurs</li> <li>MTDS Quotas</li> <li>TPM Devices</li> </ul>	Nom GRP_ADMIN GRP_COMPTA GRP_DEV GRP_DIR GRP_INFRA GRP_IT GRP_PART GRP_PRO GRP_RH	Type Groupe de séc Groupe de séc	Description			
, , ,						

Nous configurons alors les permissions de chaque DataSet pour les restreindre au groupe correspondant au service ainsi qu'au groupe administrateur. Prenons l'exemple du DataSet

Stockage / Volumes / Modifier ACL	TrueNAS CORE	E® © 2023 - iXsystems
Informations sur le fichier	l iste de contrôle d'accès	
Chemin /mt/Commun/Commun/RH		- @
Utilisateur root ▲ ⑦	Groupe * ASSURMER\grp_rh Toposible de trouver un nom de groupe pour cet ID de groupe.	
Groupe wheel	Type dACL.* Autoriser	<u>•</u> 0
Appliquer Groupe 🕜	Type d'autorisations * Basique	• 0
	Autorisations * Full Control	- @
SELECT AN ACL PRESET	Type de drapeaux * Basique	• @
	Flags* Hériter	• @
		SUPPRIMER

#### 7) Création du partage SMB

Nous allons maintenant créer le partage SMB afin de rendre accessible les volumes sur Windows.

Rendez-vous sur « Partages » puis « Partages Windows (SMB) ».



Cliquer sur « Ajouter » dans le coin supérieur droit.



#### Ajouter le partage « Commun ».

Partages / SMB / Ajouter	
Basique	
/mnt/Commun/Commun	
▼ Commun ► Commun (ACL)	
<sub>Nom</sub> Commun	
<sub>Objectif</sub> Default share parameters	
✓ Activé ⑦	
ENVOYER ANNULER	OPTIONS AVANCÉES

Nous n'avons pas besoin de créer de partage pour les autres dossiers car ce sont des dossiers enfants du dossier « **Commun** ».